Finestra delle Opzioni

Ottimizzazione di nanoCAD · https://nanocaditalia.com/docs/finestra-delle-opzioni/

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 0] **Pulsante nanoCAD: [Software CAD Tuning Parametri del programma 1] Options ...**

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 2] Barra multifunzione: **Gestisci – Personalizzazione – [Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 3] Opzioni …**


[Software CAD Tuning Programma Parametri 4] Menu: **Strumenti – [Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 5] Opzioni …**

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 6] Tasti di scelta rapida: **CTRL + 9**

[Software CAD Tuning Parametri del programma 7] Riga di comando: **OPTIONS, PREF**

È possibile avviare il comando **Opzioni...** dal menu contestuale (pulsante destro):

Dalla **finestra di dialogo Opzioni** viene eseguita l'ottimizzazione di molti parametri del programma :



C'è un albero di opzioni, raggruppate per sezioni, nella parte sinistra della finestra di dialogo.

Per vedere i parametri del gruppo cliccare due volte sul nome della sezione oppure selezionare l' icona [Software CAD Tuning Programma Parametri 10] a sinistra del nome della sezione. Cliccando sull'icona [Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 11] la sezione (sottosezione) verrà chiusa.

Diventano disponibili i pulsanti **Aggiungi**, **Modifica** e **Cancella** della sezione Azione ; ciò significa che il parametro selezionato dall'albero può essere modificato.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 12]	Aggiunge una nuova opzione alla sottocartella selezionata.
[Software CAD Tuning Parametri del programma 13]	Modifica l'opzione selezionata.
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 14]	Elimina l'opzione selezionata.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 15]	Sposta in alto l'opzione selezionata.
[Software CAD Tuning Parametri del programma 16]	Sposta l'opzione selezionata verso il basso.
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 17]	Applica le modifiche senza chiudere la finestra di dialogo.

Per modificare un valore di un parametro:

· Selezionare/deselezionare la casella di controllo a sinistra del parametro

O

· Fare clic due volte sul parametro

O

· Selezionare il parametro e selezionare il pulsante **Modifica** .

Parametri

Cursore

[Redazione CAD Tuning Program Parametri 18] La sezione di impostazione del cursore grafico.

[Software CAD Tuning Parametri del programma 19]	**Dimensione del mirino <5%>**	Imposta la dimensione del mirino come dimensione del display.
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 20]	**Pickbox**	La dimensione del pickbox.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 21]	**Dimensioni PickBox <4>**	dimensione della casella di selezione in
[Software CAD Tuning Parametri del programma 22]	**Colori in stile 3D**	Stile di colore 3D per il mirino e il pickbo

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 23]	**Colore del cursore**	Colore del cursore.
[Redazione CAD Tuning Program Parametri 24]	**Mostra le descrizioni degli oggetti e degli snap**	Attiva/disattiva le descrizioni degli ogge

Selezione

[Programma di ottimizzazione del software CAD Parametri 25] Parametri delle cornici per selezionare gli oggetti.

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 26]	**Cornice a colori**	Cornice a colori.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 27]	**Recinto di colore**	Recinto di colore.
[Software CAD Tuning Parametri del programma 28]	**Trasparenza <70>**	Trasparenza di telaio e recinzione.

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 29]	**Limiti oggetto per tavolozza Ispettore <25000>**	Limita il numero di oggetti che possono contemporaneamente nella barra funzio può essere modificato da 0 a 32767. 0 – oggetti modificati, ma ciò può ridurre le grandi dimensioni. Il limite non riguarda **barra funzionale** Proprietà).
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 30]	**Metodo di selezione della finestra**	Definisce il metodo di selezione degli og
[Software CAD Tuning Programma Parametri 31]	**Clicca e clicca**	Specifica due punti dell'interferenza o de due clic.
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 32]	**Premi e trascina**	Premere il pulsante sinistro del mouse e allungare il riquadro di selezione. Quindi mouse.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 33]	**Entrambi: rilevamento automatico**	Il metodo viene scelto automaticamente
[Software CAD Tuning Programma Parametri 34]	**Selezione lazo**	Abilita/disabilita il metodo di selezione la

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 35]	**Mantieni la preselezione dopo la modifica**	On/Off mantiene la preselezione dopo av Muovi, Ruota e Scala.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 36]	**Anteprima della selezione**	Impostazioni di anteprima delle selezioni
[Software CAD Tuning Programma Parametri 37]	**Conteggio massimo oggetti anteprima selezione <100>**	Numero massimo di oggetti selezionati i

Evidenziazione dell'oggetto

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 38] Gli oggetti evidenziano lo stile.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 39]	**Oggetti selezionati**	Come evidenziare gli oggetti nel gruppo di selezione.
[Software CAD Tuning Program Parametri 40]	**Stile di evidenziazione della linea**	Come evidenziare i bordi e le parti lineari degli oggetti.

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 41]	**Oggetto che evidenzia le linee tratteggiate**	Usa le linee tratteggiate per evidenziare le linee.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 42]	**Colore e trasparenza**	Evidenzia le linee utilizzando il colore e la trasparenza.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 43]	**Stile di evidenziazione del viso**	Come evidenziare i volti.
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 44]	**Evidenziazione dell'oggetto per motivo**	Evidenzia i volti utilizzando la trama dell'oggetto.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 45]	**Colore e trasparenza**	Evidenzia i volti utilizzando il colore e la trasparenza.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 46]	**Anteprima della selezione**	Come evidenziare gli oggetti nell'anteprima della selezione.

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 47]	**Stile di evidenziazione della linea**	Come evidenziare i bordi e le parti lineari degli oggetti.
[Redazione CAD Tuning Program Parametri 48]	**Evidenziazione dell'oggetto**	Evidenzia le linee utilizzando l'evidenziazione degli oggetti.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 49]	**Colore e trasparenza**	Evidenzia le linee utilizzando il colore e la trasparenza.
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 50]	**Stile di evidenziazione del viso**	Come evidenziare i volti.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 51]	**Evidenziazione dell'oggetto per motivo**	Evidenzia i volti utilizzando la trama dell'oggetto.
[Software CAD Tuning Program Parametri 52]	**Colore e trasparenza**	Evidenzia i volti utilizzando il colore e la trasparenza.

Controllo dissolvenza

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 53] Livello di dissolvenza degli oggetti.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 54]	**Visualizzazione xrif**	Controlla l'oscuramento per tutti gli oggetti Xrif in un disegno. (variabile di sistema XDWGFADE).
[Software CAD Tuning Programma Parametri 55]	**Modifica sul posto e rappresentazioni annotative**	Specifica il valore dell'intensità della dissolvenza per gli oggetti di disegno durante la modifica del blocco o del riferimento sul posto (variabile di sistema XFADECTL).
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 56]	**Layers bloccati**	Controlla la quantità di dissolvenza per gli oggetti sui livelli bloccati. (Variabile di sistema LAYLOCKFADECTL).

Grips

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 57] Parametri dei grip degli oggetti selezionati.

[Software CAD Tuning Programma Parametri 58]	**Dimensione del grip <5>**	Dimensione presa in pixel.
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 59]	**Conteggio massimo oggetti grip <100>**	Il numero massimo di oggetti selezionati c visualizzare i grip. I grip non verranno visu oggetti selezionati è maggiore del valore s

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 60]	**Colore grip**	Colore impugnature.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 61]	**Colore grip sottoposto**	Gestisce il colore sotto il cursore.
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 62]	**Colore grip selezionato**	Colore delle impugnature selezionato.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 63]	**Colore grip del blocco dinamico**	Colore dei grip dei blocchi dinamici.
[Software CAD Tuning Program Parametri 64]	**Grip multifunzionali**	Controlla la modalità di accesso ai coman oggetti utilizzando i grip multifunzione (va GRIPMULTIFUNCTIONAL).

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 65]	**Pressione Ctrl**	I parametri dei grip multifunzione diventa preme ripetutamente il tasto CTRL .
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 66]	**Con menù**	Quando il cursore viene posizionato su un visualizzato un menu a comparsa con le o multifunzione. [Software CAD Tuning Programma Parame

Impostazioni colore

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 68] Colori dei componenti del programma.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 69]	**Colore Spazio modello**	Il colore dello sfondo nello spazio modello
[Software CAD Tuning Program Parametri 70]	**Colore Spazio carta**	Il colore del layout nello spazio carta.
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 71]	**Colore di sfondo del layout**	Il colore dello sfondo nello spazio carta.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 72]	**Colore griglia**	Il colore dei punti della griglia.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 73]	**Colore dell'area di stampa**	Il colore della cornice che indica un'area
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 74]	**Colore dei margini di stampa**	Il colore della cornice che indica i bordi d
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 75]	**Sfondo dell'editor di blocchi**	Colore di sfondo dell'editor blocchi.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 76]	**Centro orbitale**	Il colore del segno centrale per il comand
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 77]	**Centro Pan**	Il colore del segno centrale per il comand modalità PROSPETTIVA=1.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 78]	**Vincoli dimensionali**	Il colore dei vincoli dimensionali.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 79]	**Linee di quotatura**	Impostare il colore per le linee di quotatu DYNCONSTRAINTSCOLOR)
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 80]	**Testi quotature**	Impostare il colore per i testi delle quote DYNCONSTRAINTSTXTCOLOR)

Tema Grafico

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 81] Seleziona uno degli stili di visualizzazione predefiniti:

- **Windows default**
- **Aqua**
- **Blue Laguna**
- **Deep Ice**
- **Graphite**
- **Iceberg**
- **Light**
- **Obsidian Black**
- **Platinum**

- **Silver**
- **Steel**

NOTA: è possibile utilizzare il pulsante **Applica** per un'anteprima rapida dell'oggetto visivo selezionato.

Impostazioni snap

[Software CAD Tuning Programma Parametri 82] Definisce le impostazioni di Snap.

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 83]	**Mantieni Dimensione apertura <10>**	La dimensione di una cornice del cursore
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 84]	**Mostra box di apertura**	Attiva/disattiva l'Aperture Box in modalità
[Software CAD Tuning Program Parametri 85]	**Dimensione indicatore di snap <5>**	Dimensione dell'indicatore a scatto.
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 86]	**Mostra suggerimenti**	Attiva la visualizzazione del nome di uno s

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 87]	**Colore dell'indicatore di vettore**	Il colore dell'indicatore di snap quando si oggetto vettoriale.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 88]	**Colore dell'indicatore Otrack**	Imposta il colore dell'indicatore di puntam oggetto nello snap sull'oggetto vettoriale.
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 89]	**Colore dei raggi**	Imposta il colore dei raggi in snap sull'ogg
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 90]	**Snap per oggetti**	Imposta lo snap per diversi oggetti.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 91]	**Snap per le dimensioni**	Indica se le dimensioni considerate nel ca intersezione.

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 92]	**Snap per i layout**	Indica se i bordi del tracciato sono conside di intersezione.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 93]	**Sostituisci il valore Z con Quota corrente**	Controlla il valore della coordinata Z in un Quando l'opzione è disabilitata, viene utili coordinata Z del punto specificato. Quando l'opzione è abilitata, il valore della sostituito dal valore della sua proiezione s corrente o, se è impostato un valore diver ELEVATION, sul piano parallelo al piano XY livello. L'opzione è sincronizzata con la va Sotto ci sono due polilinee 3D create con mesh. Rosso - in una modalità di snap con l'opzione di sostituzione della coordinata Z [Software CAD Tuning Programma Parame

Impostazioni del mouse

Impostazioni Orbita 3D e Orbita libera

[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 95]

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 96]	**MAIUSC+rotellina del mouse per ruotare l'orbita 3D**	Abilita/disabilita la rotazione dell'orbita 3D MAIUSC + rotellina del mouse.

[Software CAD Tuning Program Parametri 97]	**Centro dell'orbita**	Individua il centro di rotazione dell'orbita
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 98]	**Oggetti visibili**	Posiziona il centro di rotazione al centro d visualizzando.
[Elaborazione CAD Tuning Program Parametri 99]	**Parti visibili di oggetti**	Posiziona il centro di rotazione al centro d che stai visualizzando.
[Software CAD Tuning Program Parametri 100]	**Fattore di scala della rotellina del mouse <1,5>**	Fattore di scala utilizzato per ridimension mouse. Se il fattore di scala è maggiore d avanti aumenta la scala, se è minore di 1 ridimensionamento con la rotellina del m

Uso del pulsante destro

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 101] La sezione ridefinisce le funzioni del pulsante destro.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 102]	**Modalità di default**	Questa sezione definisce il comportamen mouse in modalità normale, quando non e nessun comando in esecuzione.

[Software CAD Tuning Parametri del programma 103]	**Ripeti l'ultimo comando**	Disabilita il menu contestuale standard d pressione del tasto INVIO , che provoca la comando.
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 104]	**Mostra il menu a comparsa**	Visualizza il menu contestuale standard.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 105]	**Modalità Modifica**	Questa sezione definisce il comportamen mouse in modalità di modifica quando gli ma non ci sono comandi in esecuzione.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 106]	**Ripeti l'ultimo comando**	Disabilita il menu contestuale del tasto d del tasto INVIO , che provoca la riesecuzi
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 107]	**Mostra il menu a comparsa**	Visualizza il menu contestuale per modifi selezionati.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 108]	**Modalità di comando**	Questa sezione definisce il comportamen mouse quando viene premuto durante l'e

[Software CAD Tuning Programma Parametri 109]	**"INVIO"**	Disabilita il menu contestuale del tasto d del tasto INVIO .
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 110]	**Mostra il menu a comparsa**	Visualizza il menu contestuale del coman
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 111]	**Mostra il menu a comparsa quando sono presenti opzioni di comando**	Richiama il menu di scelta rapida di un co disponibili opzioni nella riga di comando. nella riga di comando, premere il tasto d corrisponde a premere INVIO .
[Software CAD Tuning Programma Parametri 112]	**Mostra il menu popup dopo il ritardo**	Abilita la modalità che tiene conto della d tasto destro: click breve – ripetizione del comando o si del tasto ENTER , a seconda della modali lunga attesa – apre il menu contestuale.
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 113]	**Ritardo <250> ms**	Specifica in millisecondi la durata della p destro per aprire il menu di scelta rapida predefinita, il valore è 250 ms.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 114]	**Mostra sempre il menu popup quando gli oggetti sono selezionati**	Se abilitato, quindi se nella selezione son oggetti, la pressione del tasto destro del menu contestuale, indipendentemente da

[Software CAD Tuning Programma Parametri 115]	**Scorre le pagine dello schermo <3>**	Un documento Intervallo di movimento della barra di scorrimento.

Finestre mobili

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 116] Sezione per configurare l'interfaccia della finestra mobile .

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 117]	**Nastro e barra dei menu**	Indica se una finestra mobile del documento deve contenere la barra multifunzione e la barra dei menu.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 118]	**Barra di stato**	Indica se una finestra mobile del documento deve contenere la barra di stato.

Riga di comando

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 119] La sezione imposta i parametri della riga di comando.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 120]	**Usa il completamento automatico**	Attiva/disattiva la modalità di completam dopo aver immesso una o più prime lette comando viene completato automaticam comando.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 121]	**Modalità di selezione automatica**	Opzioni avanzate di completamento auto
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 122]	**Non selezionare**	Selezione manuale.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 123]	**Seleziona sul prefisso**	Quando fuzzy completa la disabilitazione selezionato solo se ha un prefisso comun Quando fuzzy completa abilita: l'element caratteri comuni con la riga di comando. il comando Z oomA ll .
[Software CAD Tuning Program Parametri 124]	**Seleziona sempre**	Il primo elemento sarà sempre selezionat
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 125]	**Contenuto di completamento**	Contenuto dell'elenco di completamento

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 126]	**Variabili di sistema complete**	Mostra le variabili di sistema nell'elenco automatico.
[Software CAD Tuning Program Parametri 127]	**Blocchi completi**	Mostra i nomi dei blocchi nell'elenco di co
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 128]	**Strumenti completi**	Mostra i comandi dalla tavolozza degli str completamento automatico.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 129]	**Opzioni aggiuntive**	Opzioni aggiuntive di completamento aut
[Software CAD Tuning Program Parametri 130]	**Completamento automatico durante il ritardo**	Selezione del comando più probabile prim completamento automatico.
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 131]	**Ritardo completamento lista: <0.3> s**	Tempo che trascorre prima che venga vis completamento. [Elaborazione CAD Parametri del program 132]

[Software CAD Tuning Programma Parametri 133]	**Sfocato completo**	Correzione automatica degli errori durant
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 134]	**Colore di sfondo della riga di comando**	Imposta il colore di sfondo della riga di co
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 135]	**Colore del testo della riga di comando**	Imposta il colore del testo della riga di co
[Software CAD Tuning Programma Parametri 136]	**Usa carattere alternativo**	Attiva/disattiva l'uso di caratteri alternati
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 137]	**Altezza carattere <12>**	Specifica l'altezza del carattere nella riga

Impostazioni di sistema

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 138] Sottosistema video e impostazioni di visualizzazione grafica .

[Software CAD Tuning Programma Parametri 139]	**Tipo di vettorizzatore**	Specifica la libreria di accelerazione per programma. Questa impostazione verrà applicata
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 140]	**OpenGL**	Usa OpenGL
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 141]	**DirectX**	Usa DirectX
[Software CAD Tuning Program Parametri 142]	**Usa l'anti-aliasing**	Visualizzazione della linea più unifor applicata per il nuovo documento ap
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 143]	**Ottimizzazione del rendering**	Impostazioni di ottimizzazione del re
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 144]	**Ottimizza il rendering degli oggetti con la larghezza di linea**	Disabilita la larghezza di riga in mod Panoramica, ecc.
[Software CAD Tuning Program Parametri 145]	**Ottimizza il rendering dei piccoli dettagli**	Disabilita i punti e altri elementi gra modalità di navigazione: Zoom, Pan

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 146]	**Semplifica il testo inferiore a <2> pixel**	Tutto il testo più piccolo del valore s un disegno come riquadri di delimita rigenerazione.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 147]	**Dimensione minima del livello di mipmap <512> pixel**	Specifica un livello minimo di dettag immagini raster di grandi dimension Influenza sulla generazione piramida il livello mipmap raster più piccolo in
[Software CAD Tuning Programma Parametri 148]	**Impostazioni OpenGL**	Impostazioni OpenGL.
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 149]	**Cache dello schermo**	Impostazioni per la configurazione a dell'acceleratore hardware grafico Si consiglia di chiudere tutti i docum queste impostazioni. Tutte le modifi documenti appena creati e aperti.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 150]	**Generico**	Caching dello schermo del software.
[Software CAD Tuning Program Parametri 151]	**Accelerato**	Caching dello schermo con accelera
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 152]	**Modalità di compatibilità migliorata**	Utilizza la modalità di compatibilità r della grafica (può rallentare il proces

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 153]	**Impostazioni DirectX**	Impostazioni DirectX.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 154]	**Imposta la dimensione della texture di soglia per la cache delle texture <0.5>**	Utilizza la memoria video per velocizz immagini raster. Le immagini con qu (orizzontale o verticale) moltiplicate essere inferiori alla dimensione mas speciale, calcolato per la memoria v dovrebbe essere compresa tra 0,1 e
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 155]	**Versione di DirectX utilizzata per il rendering**	Versione di DirectX utilizzata per il r Se la casella è selezionata, viene uti Quando la casella non è selezionata predefinita di DirectX. Nella maggior ma se non è supportato dal sistema Puoi anche cambiare la versione di D NCGS_TOGGLE_DIRECTX.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 156]	**Impostazioni della modalità di anteprima di stampa**	La sezione viene utilizzata per contr piattaforma, utilizzata per la creazio è in formato metafile (WMF) o imma
[Software CAD Tuning Program Parametri 157]	**Metafile (WMF)**	Usa WMF.
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 158]	**Bitmap (BMP)**	Usa BMP.

Salva documenti

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 159] La sezione imposta i parametri di salvataggio automatico e backup.

[Software CAD Tuning Program Parametri 160]	**Salva in un formato**	Elenco dei formati accettabili utilizzati pe utilizzando i comandi Salva , Salva con n il formato selezionato in questo elenco di predefinito per il salvataggio dei docume sottosezione Applica formato selezionato
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 161]	**Applica il formato selezionato**	La sottosezione per impostare un tipo di applicato il formato file selezionato nella formato .
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 162]	**Nessuno**	Salvataggio di nuovi documenti con i con nome nell'ultimo formato selezionato ne Salva documento . Salvataggio dei documenti aperti con il c corrente, con il comando Salva con nome selezionato nella finestra di dialogo Salva
[Software CAD Tuning Programma Parametri 163]	**Per nuovi documenti**	Salvataggio di nuovi documenti con il cor file selezionato nella sezione Salva in un Salvataggio di documenti aperti con i cor nome nel formato corrente.
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 164]	**Per tutti i documenti**	Salvataggio di documenti nuovi e aperti c con nome nel file di formato selezionato formato .

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 165]	**Modalità di risparmio incrementale**	Impostazioni di salvataggio incrementale viene copiato un intero file, ma solo le su
[Software CAD Tuning Programma Parametri 166]	**Off**	Una modalità in cui non verrà applicato il incrementale. Verranno eseguiti un salva salvataggio automatico completo.
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 167]	**Salvataggio automatico**	Una modalità in cui verrà eseguito un sal salvataggio automatico incrementale.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 168]	**Salva e salvataggio automatico**	Una modalità in cui verranno eseguiti un e un salvataggio automatico incremental
[Software CAD Tuning Programma Parametri 169]	**Salvataggio automatico e backup**	Impostazione dei parametri di salvataggi
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 170]	**Salvataggio automatico ogni <5> min**	Intervallo di salvataggio per il documento disattiva il salvataggio automatico.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 171]	**Cartella di salvataggio automatico < >**	Cartella per i file salvati automaticament La cartella predefinita è TEMP .
[Software CAD Tuning Programma Parametri 172]	**Crea una copia di backup**	Attiva/disattiva la modalità copia di back
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 173]	**Backup originale**	Attiva/disattiva la modalità copia di back
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 174]	**Cartella di backup < >**	Cartella per salvare i file di backup. Per i file di backup vengono salvati nella stess
[Software CAD Tuning Program Parametri 175]	**Cronologia file**	Impostazioni per il salvataggio della cron modalità di salvataggio della cronologia s salvataggio automatico dei file. Può esse necessario tornare agli stati precedenti d esempio se non è stato salvato per erroe
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 176]	**Salva la cronologia dei file**	Se mantenere o meno la cronologia del s

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 177]	**Numero di versioni file memorizzate <5>**	Numero massimo di versioni di file salvat
[Software CAD Tuning Programma Parametri 178]	**Le versioni dei file vengono archiviate per <15> giorni**	Periodo di archiviazione delle versioni de automaticamente nell'archivio (in giorni)
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 179]	**Cartella cronologia file < >**	Cartella per l'archiviazione delle copie sa

Annulla le impostazioni dei comandi

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 180] La sezione imposta i parametri di salvataggio automatico e backup.

[Software CAD Tuning Program Parametri 181]	**Genera anteprima**	Visualizza un'anteprima del risultato per comando Annulla .
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 182]	**Cancella dopo il salvataggio**	Cancella l'elenco di tutte le azioni Annulla documento.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 183]	**Traccia la navigazione 2D**	Riempimento dell'elenco dei comandi An navigazione 2D: Pan, Zoom, ecc.
[Software CAD Tuning Programma Parametri 184]	**Traccia la navigazione 3D**	Riempimento dell'elenco dei comandi An navigazione 3D: comandi Orbita (inclusi I del mouse), 3D Walk , 3D Fly , Locator us
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 185]	**Navigazione di gruppo 2D e 3D**	Annulla i gruppi per i comandi di navigaz passaggio.

Impostazioni di importazione/esportazione e stampa

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 186] La sezione imposta le impostazioni per i comandi di importazione, esportazione e stampa.

[Software CAD Tuning Program Parametri 187]	**Stampa testi TTF trasformati: [come testo]**	Controlla il modo di elaborare i testi TTF diversi dispositivi di stampa, inclusa la cr output simili. Il testo "Trasformato": testo seguenti opzioni applicate: angolo obliqu allungamento, rotazione su qualsiasi ang 270 gradi).
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 188]	**come testo**	Il testo verrà stampato come oggetto di t uguali o simili. Ciò manterrà la stringa di ricercabile, ma potrebbe causare alcune alla rappresentazione originale.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 189]	**come grafica**	Il testo verrà convertito in primitive grafi stringa di testo non verrà preservato. In a potrebbe essere utile per evitare incoere rappresentazione del testo originale.

Directory standard

[Software CAD Tuning Program Parametri 190] La sezione imposta le cartelle in cui sono archiviati vari file di sistema: caratteri, tipi di linea, modelli di tratteggio, stili multilinea, stili di stampa e file di configurazione, modelli, ecc.

nanoCAD cerca i file nelle cartelle di posizione dei file comuni, quindi nella sottocartella verso il basso. Verrà utilizzato il primo file trovato e la ricerca verrà interrotta.

È possibile modificare l'ordine di ricerca utilizzando i pulsanti Su e Giù .
I pulsanti Aggiungi , Modifica , Elimina permettono di aggiungere, modificare o eliminare cartelle comprese quelle predefinite.
Si noti che le sezioni PlotConfigs e PlotSyles possono essere solo modificate, non cancellate o aggiunti nuovi percorsi.

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 191]	**Posizione dei file comuni**	Tutti i file inseriti in questa cartella verranno utilizzati principalmente per tutti i tipi di file nelle cartelle Standard.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 192]	**Posizione dei file SHX**	Percorso delle cartelle con caratteri di testo, tipi di linea, tratteggi, stili multilinea. Valore di default: <C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Int 23.0\shx>

[Software CAD Tuning Programma Parametri 193]	**Posizione dei file dei modelli**	Percorso delle cartelle con file modello nanoCAD. Valore di default: <C:\Users\%Nome utente%\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Int 23.0\Templates>
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 194]	**Posizione dei file PlotConfigs**	Percorso delle cartelle con i file di configurazione della stampa. Valore di default: <C:\Utenti\%Nome utente%\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Int 23.0\PlotConfigs>
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 195]	**Posizione dei file PlotStyles**	Percorso delle cartelle con i file Stili di stampa. Valore di default: <C:\Utenti\%Nome utente%\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Int 23.0\PlotStyles>
[Software CAD Tuning Programma Parametri 196]	**Posizione dei file pat**	Percorso delle cartelle con file PAT. Valore di default: <C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Int 23.0\shx>
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 197]	**File della tavolozza degli strumenti**	Percorso delle cartelle in cui cercare i file della tavolozza degli strumenti. Valore di default: <C:\Utenti\Nome_utente\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD 10.3\ ToolPalette>

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 198]	**File immagine dal file PDF importato**	Percorso delle cartelle per estrarre e salvare i file immagine utilizzati durante l'importazione di file PDF: Valore di default: <C:\Utenti\Nome utente\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD 10.3\PDF Import Images>
[Software CAD Tuning Program Parametri 199]	**File del classificatore**	Percorso delle cartelle in cui il programma deve cercare i file di classificazione. Valore di default: <C:\Utenti\Nome_utente\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD 10.3\classificatore>

Modelli

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 200] Sezione per specificare i modelli per i nuovi documenti e per l'importazione e l'esportazione dei documenti.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 201]	**Per nuovi documenti**	Azioni sul comando File > Nuovo .
[Software CAD Tuning Program Parametri 202]	**Nessuno**	Nessuna azione intrapresa.
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 203]	**Usa predefinito**	Apre il file specificato in Nome file model

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 204]	**Richiedi file**	Apre la finestra di dialogo File > Apri .
[Software CAD Tuning Program Parametri 205]	**Scegli dall'elenco**	Apre la finestra di dialogo Scegli modello
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 206]	**Nome file modello predefinito <Default.dwt>**	Mostra e consente di modificare il nome
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 207]	**Elenco dei nomi dei modelli**	Elenco per Scegli modelli.
[Software CAD Tuning Program Parametri 208]	**Per documenti importati**	Azioni per documenti importati.
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 209]	**Nessuno**	Nessuna azione intrapresa.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 210]	**Usa predefinito**	Apre il file specificato in Nome file model
[Software CAD Tuning Program Parametri 211]	**Richiedi file**	Apre la finestra di dialogo File > Apri.
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 212]	**Scegli dall'elenco**	Apre la finestra di dialogo Scegli modello
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 213]	**Nome file modello predefinito <Default.dwt>**	Mostra e consente di modificare il nome
[Software CAD Tuning Program Parametri 214]	**Elenco dei nomi dei modelli**	Elenco per Scegli modelli.
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 215]	**Per l'esportazione su file**	Azioni per i documenti esportati.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 216]	**Nessuno**	Nessuna azione intrapresa.
[Software CAD Tuning Program Parametri 217]	**Usa predefinito**	Apre il file specificato in Nome file model
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 218]	**Richiedi file**	Apre la finestra di dialogo File > Apri.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 219]	**Scegli dall'elenco**	Apre la finestra di dialogo Scegli modello
[Software CAD Tuning Program Parametri 220]	**Nome file modello predefinito <Default.dwt>**	Mostra e consente di modificare il nome
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 221]	**Elenco dei nomi dei modelli**	Elenco per Scegli modelli.

Fogli

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 222] Contiene formati di carta standard. Consente la modifica di un formato esistente o l'aggiunta di uno nuovo.

Formati di file raster

[Software CAD Tuning Program Parametri 223] Formati di file raster che possono essere inseriti con il comando Immagine da file (menu Inserisci).

Formati disponibili:

- **TIFF,**
- **TIF ,**
- **BMP (Windows Bitmap) ,**
- **JPG ,**
- **JPEG ,**
- **PNG ,**
- **PCX (ZSoft)**
- **GIF**

Impostazioni del testo

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 224] Sezione per specificare un file con font da sostituire.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 225]	**Nome carattere alternativo <txt.shx>**	Nome del file di font per sostituire un font documento aperto.

[Software CAD Tuning Program Parametri 226]	**Ruota il testo in modalità di modifica**	Specifica la modalità di rotazione per la m testo. Se la casella di controllo è attiva, vi di testo. In caso contrario, l'intero disegno

API

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 227] Opzioni per sviluppatori di applicazioni nanoCAD .

Feedback

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 228] Sezione per l'impostazione del feedback con gli sviluppatori e il servizio di supporto.

[Software CAD Tuning Program Parametri 229]	**Invio di statistiche spersonalizzate**	Impostazione della modalità di invio di un log di dati statistici sull'utilizzo di nanoCAD.
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 230]	**Non inviare**	Divieto di invio del log dei dati statistici.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 231]	**Risolvere l'invio**	Autorizzazione all'invio di log statistici.

[Software CAD Tuning Program Parametri 232]	**Risolvere e segnalare**	Autorizzazione all'invio di log di dati statistici e informazioni anticipate prima dell'invio.

ETransmit

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 233] Crea un pacchetto con tutti i file necessari: collegamenti esterni, immagini raster, caratteri.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 234]	**Includi caratteri**	Include i caratteri TTF e SHX nel pacchetto utilizzato in un documento.
[Software CAD Tuning Program Parametri 235]	**Opzioni percorso**	Impostazioni per la struttura dei pacchetti.

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 236]	**Usa una struttura organizzata**	Duplica la struttura delle cartelle per i file del pacchetto generato, modificando i percorsi assoluti in percorsi relativi. La cartella principale è la cartella di primo livello nell'albero delle cartelle. A quel: · I percorsi relativi non cambiano. I percorsi relativi specificati al di fuori della cartella principale originale vengono salvati nella cartella di primo livello sopra di essi e si trovano nella cartella principale; · I percorsi assoluti all'esterno dell'albero della cartella radice vengono convertiti in percorsi relativi. I percorsi assoluti non inclusi nella cartella principale originale vengono salvati fino al percorso della cartella di primo livello sopra di essi e si trovano nella cartella principale; · I percorsi assoluti all'esterno dell'albero della cartella principale vengono convertiti in "Nessun percorso specificato" e trasferiti alla cartella principale oa una cartella all'interno dell'albero della cartella principale; Se necessario, è possibile creare cartelle mancanti.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 237]	**Metti tutti i file in una cartella**	Colloca tutti i file, inclusi disegni, immagini e caratteri nella stessa cartella.

[Software CAD Tuning Program Parametri 238]	**Mantieni file e cartelle così come sono**	Crea la struttura delle cartelle come nel documento originale

Proprietà raster predefinite

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 239]

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 240]	**DPI <300>**	La risoluzione predefinita per le immagini non contiene la risoluzione.
[Software CAD Tuning Program Parametri 241]	**Trasparenza**	Abilita/disabilita la modalità trasparenza per le immagini monocromatiche.

Georeferenziazione

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 242] Sezione per l'impostazione dei riferimenti geografici delle immagini raster.

[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 243]	**Usa il file World o TAF**	Utilizzo di file World o TAF durante l'inserimento di immagini raster. Inserimento di immagini raster georeferenziate in eventuali file di georeferenziazione World o TAF. Quando si inseriscono tali raster, le coordinate del punto di inserimento, la scala e l'angolo di rotazione vengono sostituite automaticamente. Crea inoltre un file World con le coordinate geografiche per ogni immagine Raaster salvata da Gestione riferimenti esterni utilizzando il comando Salva con nome dal menu contestuale

Unità PDF

[Software CAD Tuning Program Parametri 244] Unità di misura PDF da utilizzare durante l'inserimento di PDF come underlay e l'importazione di PDF, dove le unità di misura non sono specificate.

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 245]	**Pollici**	Usando i pollici.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 246]	**Millimetri**	Usando i millimetri.

Licenza

[Software CAD Tuning Program Parametri 247] Sezione per l'impostazione dei parametri di licenza del programma e dei suoi moduli.

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 248]	**Moduli**	Sezione per la gestione della disponibilità dei moduli del programma.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 249]	**Modellatore geometrico 3D e vincoli**	Sezione per la commutazione del kernel geometrico 3D utilizzato e dei vincoli.
[Software CAD Tuning Program Parametri 250]	**C3D**	Utilizzo del kernel geometrico 3D.
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 251]	**Modellatore 3D, Vincoli 2D e 3D (C3D)**	Abilita/disabilita il caricamento di moduli di modellazione 3D, vincoli 2D e 3D sul kernel C3D.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 252]	**ACIS**	Utilizzo del kernel geometrico ACIS.
[Software CAD Tuning Program Parametri 253]	**Modellatore 3D (ACIS)**	Abilita/disabilita il caricamento del modulo di modellazione 3D sul kernel geometrico ACIS.

[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 254]	**Vincoli 2D (LGS)**	Abilita/disabilita il caricamento del modulo dei vincoli 2D sul kernel LGS.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 255]	**Modalità piattaforma**	
[Software CAD Tuning Program Parametri 256]	**Comune**	nano CAD Plus
[Disegno CAD Parametri del programma di ottimizzazione 257]	**Costruzione**	nanoCAD Plus con modulo SPDS
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 258]	**Meccanica**	nanoCAD Plus con modulo Mechanica

[Software CAD Tuning Program Parametri 259]	**Strumenti raster**	Abilita/Disabilita il caricamento del modulo Raster , che include tutte le funzionalità per lavorare con le immagini raster e alcuni comandi per lavorare con le nuvole di punti. Quando il caricamento del modulo è disabilitato nelle voci del menu principale Nuvole di punti e Raster (così come nelle corrispondenti schede della barra multifunzione) saranno disponibili solo le funzionalità di base: rotazioni, eliminazione dell'inclinazione, correzione, funzioni matita e gomma.
[Disegno CAD Parametri del programma di messa a punto 260]	**Topoplan**	Abilita/disabilita il caricamento del modulo Topoplan , che include funzionalità per la modifica delle planimetrie topografiche.
[Elaborazione CAD Parametri del programma di messa a punto 261]	**Richiedi la licenza del prodotto prima dell'azienda**	Determina l'ordine di richiesta delle licenze: prima di prodotto, poi quelle corporate, oppure prima corporate e poi di prodotto.
[Software CAD Tuning Program Parametri 262]	**Richiedi prima la licenza "Engineering BIM".**	Determina l'ordine di richiesta della licenza: prima “Engineering BIM” e poi quelle di prodotto e corporate.